


3. 「フジカラーCD 業務」をご利用の場合


以下操作は、Windows VISTA の「管理者」(Administrator)としてログインし実行してください。

インストール方法


1. CD をセットすると以下画面が表示されますので、「CD をセットしたドライブ」「COMMON」「APPL」という順でたどって、「VERCHECK.EXE」を**右クリック**してください。




2. 以下のメニューが表示されたら「管理者として実行」を選択しクリックしてください。




3. ユーザーアカウント制御が有効の場合、以下のダイアログが表示されます。「許可」をクリックしてください。




4. 使用許諾契約に関するダイアログが表示されます。使用許諾契約書をご一読の上「はい」をクリックしてください。




5. 使用上の注意事項をご一読の上「インストール」をクリックします。



6. 以下画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




7. 使用許諾契約に関するダイアログが表示されます。使用許諾契約書をご一読の上「はい」をクリックしてください。



8. インストール処理の画面が表示された後で、以下ダイアログが表示されますので「OK」をクリックします。



9. インストールが完了し以下ダイアログが表示されます。「完了」をクリックします。




10. 以下ダイアログが表示されますので「OK」をクリックします。
(エクスプローラ画面の裏側に表示されていることがありますので、ご注意ください。)



11. デスクトップに以下「FUJICOLOR CD ビューアー」ショートカットアイコンが作成されます。




12. デスクトップにある「FUJICOLOR CD ビューアー」ショートカットアイコンを**右クリック**して、表示されるメニュー一番下の「プロパティ」をクリックします。



13. 以下のダイアログが表示されたら、 ~ の手順を実施してください。

「互換性」タブをクリック。「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェック。その下のプルダウンメニューから「Windows98/WindowsMe」を選択。「OK」をクリック。



14. デスクトップにある「FUJICOLOR CD ビューアー」ショートカットアイコンをダブルクリックします。



15. フジカラーCD ビューアーが起動され、ご使用いただけるようになります。

なお、以下の機能はご使用できません。

「ヘルプ」の参照 「プリント注文」



16. 次回以降ご使用になる時は、CD をセット後、デスクトップに作成されている以下「FUJICOLOR CD ビューアー」ショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

